

Netzaufbau

Jeder Platz verfügt über drei Ethernet-Schnittstellen. Die Farben entsprechen den Kabelfarben.

Auf dem **Raumserver**, der gleichzeitig als **Internet-Proxy (192.168.x.91:3128)** dient, wird eine **Web-Anwendung zu Konfiguration** der **Experimental-Switches** bereitgestellt. Diese Anwendung ist über **192.168.x.92** über das Raumnetz erreichbar.

Beschreibung	Netz G216	Netz W610
Raumserver	192.168. 21 .91/24	192.168. 16 .91/24
Switchverwaltung	192.168. 21 .92/24	192.168. 16 .92/24
Raumnetz (grau)	192.168. 21 .0/24	192.168. 16 .0/24
Experimental-Netz 1 (gelb)	192.168. 33 .0/24	192.168. 65 .0/24
Experimental-Netz 2 (blau)	192.168. 34 .0/24	192.168. 66 .0/24

Tabelle 1: Netze in G216 und W610

Client-PC

User: keinpasswort (STANDARD)

Der User `keinpasswort` wird als Standard-User verwendet. Dieser meldet sich wie der Name schon sagt **ohne Passwort** am System an. Die Idee ist es einen Account für kurze Arbeitsphasen zu haben, der von den Schülern **nicht DAUERHAFT** verändert werden kann. Der User `keinpasswort` kann bestimmte Änderungen vornehmen, für die normalerweise Administratorrechte benötigt werden (z.B. VLAN einrichten) diese werden aber nach dem Logout bzw. spätestens mit dem nächsten Reboot **gelöscht**.

User: z.B. `fi0a` (klassenbezogen mit Speichermöglichkeit)

Dieser klassenbezogene User wird vom Lehrer eingerichtet und wird für EINE Klasse genutzt. Dh. alle SchülerInnen melden sich mit diesem Account an. Der Account hat zunächst dieselben Möglichkeiten wie `keinpasswort`. Der große Unterschied liegt in der Möglichkeit, dauerhaft Daten **in seinem Home-Verzeichnis** ablegen zu können. Diese Daten verbleiben für die Dauer seiner Existenz auf dem jeweiligen PC lokal gespeichert.

Netzfregaben

Für die **Freigabe von Netzlaufwerken zum Austausch von Daten** zwischen Rechnern, kann die `gnome1)`-Freigabe im `nautilus2)` (s. Orte) verwendet werden. Per Rechtsklick auf den freizugebenden Ordner und anschließendes Auswählen des Kontextmenüs „**Freigabeoptionen**“, kann per Anklicken

von „**Diesen Ordner freigeben**“ und „**Gastzugriff (für Nutzer ohne Benutzerkonto)**“, wird der betreffende Ordner freigegeben (s. Abbildung).

Nutzung von Netzwerkprogrammen

Aufrufparameter für die Programme (Auszug)

Grundsätzliche Informationen

Schnittstellen-Logik unter Linux

Die Benennung Schnittstellen unter Linux unterliegt einem klar strukturierten System. Es wird durch eine kurze Zeichenkette ausgesagt, um welchen Typ von Schnittstelle es sich handelt. Je Type werden dann alle vorhandenen Schnittstellen beginnend mit „0“ durchnummeriert. Die erste Ethernet-Schnittstelle im System lautet demnach eth0. Die Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Schnittstellentypen.

Typename	Erklärung
eth	Ethernet-Netzwerkschnittstellen
wlan	WLAN-Netzwerkschnittstellen
usb	USB-Schnittstellen
tty	Terminalinferace (COM-Schnittstellen)

Tabelle 2: Schnittstellentypen

TIP: Mit `Strg+Alt+2` schaltet man auf die Konsole (aus dem graphischen Modus) und kann sich dort wie in einem Terminal-Fenster anmelden. Man kann natürlich auch weitere Konsolen aufmachen dazu wählt man eine andere Zahl statt 2.

Hilfe ich weiß nicht weiter!

Bei fast allen Konsolenbefehlen lässt sich per Parameter `-?` oder `-help` eine Kurzhilfe zu den möglichen Parametern aufrufen. Ausführlichere Hilfe kann man über die sogenannten man-Pages (`manua1`; das Kürzel **rtfm** hat sehr viel damit zu tun). Diese Manuals können wie folgt aufgerufen werden:

```
man route
```

Beenden lässt sich die Ansicht mittels `:q` (stammt aus dem Editor `vi` und beendet das man Programm).

Netzschnittstellen einrichten mit `ifconfig`

Die Überprüfung der aktuellen Konfiguration kann mittels des folgenden Befehls vorgenommen werden.

```
sudo ifconfig -a
```

Der Parameter `-a` sorgt dafür, dass alle Informationen ausgegeben werden (siehe `ipconfig /all` unter Windows).

Linux bietet die Möglichkeit, sehr schnell über die Kommandozeile die IP-Adresse einer Schnittstelle anzupassen. Dabei werden die Schnittstellen mit `ethX` ($X= 0\dots n$) durchnummeriert.

Die Anpassung der Schnittstelle `eth1` auf die IP-Adresse `192.168.21.123` würde wie folgt aussehen:

```
sudo ifconfig eth1 192.168.21.123
```

Soll zusätzlich noch die Netzmaske gesetzt werden, dann wird der Befehl durch `netmask` erweitert:

```
sudo ifconfig eth1 192.168.21.123 netmask 255.255.255.0 up
```

Der Zusatz `up` nimmt die Schnittstelle „hoch“, soll heißen aktiviert sie, falls sie vorher irgendwann per

```
sudo ifdown eth1
```

deaktiviert wurde. Im Normalfall ist der Zusatz `up` nicht notwendig, da eine aktive Schnittstelle die IP-Änderung unmittelbar übernimmt. Alternativ kann statt `ifconfig` der Befehl `ip` genutzt werden.

Mehrere IP-Adressen an einer Schnittstelle

Linux unterstützt die Möglichkeit, mehrere IP-Adressen auf eine Schnittstelle zu binden. Die Schnittstellennamen werden dann um ein `:x` erweitert. Das `x` steht hier für die virtuelle Subschnittstelle. Beispiel: `eth0:0` ist die erste Subschnittstelle der ersten Ethernet-Schnittstelle. Dieses Konzept ist nicht mit virtuellen LANs (VLAN) zu verwechseln! Diese werden über einen separaten Befehl eingerichtet.

Über den folgenden Befehl lässt sich eine solche virtuelle Schnittstelle auf `wlan0` einrichten.

```
ifconfig wlan0:0 192.168.21.123 netmask 255.255.255.0 up
```

Um eine solche Schnittstelle einrichten zu können, muss die reale Schnittstelle existieren!

Tiefer gehende Informationen zu Schnittstellen

Die folgende Liste enthält wichtige Befehle, um über die Kommandozeile Informationen zu Schnittstellen abzufragen. (experimentieren Sie!)

Informationsquelle	Information	Befehl
<code>dmesg</code>	Statusinformation zu Schnittstellen	<code>dmesg grep NETDEV</code>
<code>dmesg</code>	Statusinformation zu bestimmter Schnittstelle (hier <code>eth0</code>)	<code>dmesg grep eth0</code>

Informationsquelle	Information	Befehl
/var/log/syslog	Logfile für Systemstatus u.a. auch für Netzchnittstellen	cat /var/log/syslog grep eth0
ifconfig	Status zu Schnittstelle eth0	ifconfig eth0
ip addr	Alle IP-Adressen ausgeben	ip addr show eth0
ip route	Routen anpassen	z.B. ip route replace default via 192.168.1.1
nethogs	Allgemeine Informationen wie Traffic anzeigen	nethogs

Tabelle 3: Informationsquellen zu Schnittstellen

Netzwerkmanager

Ubuntu kennt den sogenannten Netzwerkmanager. Der Netzwerkmanager erlaubt es dem Benutzer eigene Netzwerkprofile einzurichten beispielsweise ein Profil für das Heimnetzwerk und ein Profil für die Office-Umgebung. Der Netzwerkmanager wird im Netzwerklabor eingesetzt, um Standard-Profile für jede Karte fest zu hinterlegen. Für jede Schnittstelle ist demnach die IP-Adresse für die drei Netze vorgesehen.

Anders als bei Windows kann ein normaler User (OHNE Administratorrechte) per Netzwerkmanager neue Profile anlegen und zwischen diesen schnell hin- und herwechseln. In Abbildung 4 sieht man den per Rechtsklick auf das Tray-Icon (oben rechter Bildschirmrand).

Im oberen Bereich werden die aktiven Verbindungen mit den für die jeweilige Schnittstelle verfügbaren Profilen aufgelistet. Jeweils durch einen Strich voneinander getrennt. Hier kann direkt zwischen Profilen gewechselt werden.

Unter dem Menüpunkt „**Verbindungen bearbeiten**“ kann man neue Profile anlegen bzw. bestehende (selbst angelegte) Profile ändern. **HINWEIS:** Die Profile `ifupdown (ethX)` sind fix und können nicht angepasst werden.

Hat man eine Verbindung ausgewählt, so kann man in den selbsterklärenden Unterdialogen die notwendigen Einstellungen vornehmen. Hier sollte man den default Name Kabelnetzwerkverbindung 1 durch einen sinnvollen Namen ersetzen, der einen Bezug zur IP-Adresse zulässt z.B. Router 10er eth1 (für Router-Schnittstelle im 10.0.0.0 Subnetz an Schnittstelle eth1).

HINWEIS: Soll eine IP-Adresse gezielt auf bestimmte Schnittstellen gebunden werden, dann kann dies auf dem ersten Reiter über die Eingabe der MAC-Adresse der betreffenden Schnittstelle geschehen. **TIP:** Nach Eingabe der IP-Adresse wird durch TAB eine Netzmaske vorgeschlagen (meist 24). Lästiges Tippen der Maske entfällt so.

Informationsquellen für HowTos und Ähnliches	Informationsquelle (URL)	Beschreibung
http://www.ubuntuusers.de	Deutschsprachige Seite. Sehr ausführliches Wiki/Forum in dem zu fast allen Themen HowTos zu finden sind.	

Informationsquellen für HowTos und Ähnliches	Informationsquelle (URL)	Beschreibung
https://help.ubuntu.com/	Englischsprachige Seite. Offizielle Hilfeseite zu Ubuntu.	
http://www.howtoforge.com/howtos/linux/ubuntu	Deutsch-/Englischsprachige Seite. HowTos zu diversen Linux-Distributionen inkl. Ubuntu. Ebenfalls nach Anwendungen/Diensten sortiert.	
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Natty	Englischsprachige Seite. Anwendungsorientierte Seite, in der viele Pakete aufgeführt sind. Häufig will man etwas unter Linux tun, weiss aber nicht mit welchem Tool. Hier findet man Beispiele für diverse Anwendungen.	

Tabelle 4: Informationsquellen Ubuntu/Linux

Proxy Einrichten

Mit der folgenden Beispieldatei, lässt sich der Proxy für eine VM einrichten:

[apt.conf](#)

```
Acquire::http::proxy "http://raumserver:3128/";
Acquire::https::proxy "https://raumserver:3128/";
Acquire::ftp::proxy "ftp://raumserver:3128/";
Acquire::socks::proxy "socks://raumserver:3128/";
```

Arbeiten mit virtuellen Maschinen (VM)

Um in den Laboren mit virtuellen Maschinen sinnvoll zu arbeiten muss man einige Details beachten, die ansonsten zu Fehlern führen.

Überprüfung der Schnittstellen

MAC-Adressen checken

Hintergrund

Alle physikalischen PCs (inkl. VMs) sind geklont.

Auswirkung

Die jeweiligen VMs haben dadurch identische MAC-Adressen, so dass diese nicht miteinander kommunizieren können, da quasi „mit sich selbst“ reden.

Aktion

Im VirtualBox-Manager muss für jede Schnittstelle eine neue individuelle MAC-Adresse vergeben werden.

Zuordnung phy. zu virt. Schnittstelle checken

Hintergrund

Linux nummeriert die Schnittstellen mit eth0...N durch. Jede NEUE Schnittstelle/MAC-Adresse bekommt eine NEUE Nummer.

Auswirkung

Die Nummerierung der Schnittstellen des PCs stimmt nur selten mit der innerhalb der VM überein.

Aktion

Die Verknüpfung der VM zur physikalischen PC-Schnittstelle muss überprüft werden.

Internet-Verbindung für VM

Hintergrund

Alle physikalischen PCs (inkl. VMs) sind geklont.

Auswirkung

Die Schnittstellen der VMs sind für den Betrieb im Subnetz des Raumserver vorkonfiguriert und die IP-Adresse des Raumserver ist dem System nicht bekannt. AUSNAHME: Im Raum G216 wurde Anpassung der /etc/hosts bereits vorgenommen, daher können in diesem Raum die VMs ins Internet gehen, so bald eine IP-Adresse aus dem Raumserver-Netz (192.168.21.0/24) haben.

Aktion

In der Datei /etc/hosts kann dem System ein Name für eine IP-Adresse angegeben werden. Diese Datei wird als erste zur Namesauflösung herangezogen. Überprüft werden kann diese mittels `cat /etc/hosts`³⁾ hier muss die Zeile auf den jeweiligen Raum angepasst werden. Die IP-Adressen der Raumserver befinden sich hier.

```
192.168.21.91    raumserver
```

¹⁾

gnome: Windowmanger zur Dartstellung der Fenster und Programme

²⁾

nautilus: Dateimanager ähnlich dem Windows Explorer

³⁾

cat steht für cata`l`og also anzeigen des Inhalts

From:

<https://www.kopfload.de/> - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:

<https://www.kopfload.de/doku.php?id=network:labornutzung&rev=1383141484>



Last update: **2025/11/19 16:12**